




Photoshop – Bilderahmen

In der letzten Übung (Blatt 11) wurde ein Bild in Sepiatönen eingefärbt. Um die folgende Übung zu bearbeiten, können Sie Ihre Ergebnisse vom letzten Mal wieder verwenden. Sollten Sie diese nicht haben, so können Sie auch das Bild „weisses_bild_alt.jpg“ verwenden. Sie finden es im Arbeitsverzeichnis.

Übung

1. Öffnen Sie das Bild, welches Sie mit einem Rahmen versehen möchten.
2. Wandeln Sie die Hintergrundebene in eine normale Ebene um. Dies geht über das Menü Ebene>Neu>Ebene aus Hintergrund oder über einen Doppelklick auf den Ebenennamen im Ebenenfenster.
3. Benennen Sie die neue Ebene um in „Bild“
4. Erstellen Sie eine neue Ebene über das Menü Ebene>Neu..>Ebene... und nennen Sie diese „Rahmen“.
5. Wählen Sie das Formwerkzeug. Dieses finden Sie an neunter Stelle rechts in der Werkzeugpalette.



6. Das Werkzeug hat mehrere Unterwerkzeuge, diese können Sie direkt anwählen (durch Klicken und gedrückt halten beim Auswählen in der Werkzeugpalette) oder im Nachhinein in den Optionen ändern. Die Werkzeugoptionen finden Sie, wenn sie eines der Formwerkzeuge ausgewählt haben, oben unter dem Hauptmenü (siehe Bild oben).



Photoshop – Bilderahmen

7. Wählen Sie das „Eigene Form“-Werkzeug (im obigen Bild aktiv).
8. Rechts von den Werkzeugen in den Optionen finden Sie ein Kasten mit dem Titel „Form“. Diesen können Sie über das kleine Dreieck rechts (im Bild markiert mit 1) ausklappen und verschiedenen Formen auswählen
9. Rahmen sind nicht standardmässig geladen. Um diese zu laden gehen Sie bei ausgeklapptem Formen-Fenster auf den anderen Dreiecksknopf rechts (im Bild markiert mit 2).
10. Sie bekommen nun eine Liste gezeigt. Ziemlich unten finden Sie den Punkt „Rahmen“. Klicken Sie auf diesen um die Rahmen zu laden.
11. Nun müssten in der Formauswahl die geladenen Rahme erscheinen (notfalls müssen Sie scrollen).
12. Wählen Sie einen Rahmen aus. Wenn Sie es wünschen ändern Sie die Vordergrundfarbe, diese wird zum Zeichnen Ihres Rahmens verwendet.
13. Achten Sie darauf, dass sie formfüllend zeichnen. Aktivieren Sie hierzu in den Optionen links, die im Bild mit 3 markierte Option.
14. Ziehen Sie nun den Rahmen um das Bild. Wenn Sie während des Zeichnens, ohne die Maus loszulassen, die Leertaste drücken, können Sie den Rahmen verschieben und weiter aufziehen (wie bei den Auswahlwerkzeugen auch).
15. Gegebenenfalls können Sie das Bild im Rahmen auch noch verschieben.
16. Haben Sie das Bild im Rahmen eingepasst, wählen Sie den Radiergummi (an sechster Stelle links in der Werkzeugpalette) und radieren Sie überschüssige Bildteile weg (auf der Bildebene natürlich).
17. Wenn Sie möchten können Sie die Ebene mit dem Rahmen noch mit Ebenenstilen belegen, wie beispielsweise Schlagschatten oder Relief. (Menü: Ebene>Ebenenstil>Schlagschatten)
18. Als Beispieldatei kann die Datei „gerahmtes_bild.jpg“ dienen.